

# L'outil de sauvegarde de Windows

Un outil :

- Simple
- Rapide
- Présent sur les machines Windows



Ouvrir l'outil

L'outil de sauvegarde de Windows permet de sauvegarder et de récupérer ses données à partir d'un disque dur externe ou d'une clef USB.

Cette sauvegarde peut s'effectuer de manière automatique, tout en permettant de spécifier des répertoires à exclure.

L'outil correspond à la majorité des usages dans un cadre de la sauvegarde de données personnelles.



Ajouter un lecteur

Paramètres

Accueil

Rechercher un paramètre

Mise à jour et sécurité

Windows Update

Windows Defender

Sauvegarde

Résoudre les problèmes

Récupération

Activation

Localiser mon appareil

Pour les développeurs

Programme Windows Insider

## Sauvegarde

Sauvegarder à l'aide de l'historique des fichiers  
Sauvegardez vos fichiers sur un autre lecteur, puis restaurez-les si les originaux sont perdus, endommagés ou supprimés.

+ Ajouter un lecteur

[Plus d'options](#)

~~Vous recherchez une ancienne sauvegarde ?~~  
Si vous avez créé une sauvegarde à l'aide de l'outil Sauvegarde et restauration de Windows 7, ce dernier fonctionne toujours dans Windows 10.  
[Accéder à l'outil Sauvegarder et restaurer \(Windows 7\)](#)

### Sauvegarder votre contenu

Pour que Windows sauvegarde vos fichiers en lieu sûr, choisissez la destination de ceux-ci : veillez à sélectionner un lecteur USB externe ou un réseau. Windows utilise alors l'Historique des fichiers pour sauvegarder vos fichiers dans un emplacement sûr.  
[En savoir plus sur la sauvegarde](#)

Vous avez des questions ?  
[Obtenir de l'aide](#)

### Optimiser Windows

[Faites-nous part de vos commentaires](#)

Sélectionner un lecteur

TOSHIBA EXT (G:)  
1,40 To disponible(s) sur 1,81 To

**Sélectionner le disque de sauvegarde**

## Sauvegarde

Sauvegarder à l'aide de l'historique des fichiers  
Sauvegardez vos fichiers sur un autre lecteur, puis restaurez-les si les originaux sont perdus, endommagés ou supprimés.

Sauvegarder automatiquement mes fichiers

Activé

[Plus d'options](#)

**La sauvegarde est maintenant activée**



3

### Configurer la sauvegarde

#### Sauvegarde

Sauvegarder à l'aide de l'historique des fichiers  
Sauvegardez vos fichiers sur un autre lecteur, puis restaurez-les si les originaux sont perdus, endommagés ou supprimés.

Sauvegarder automatiquement mes fichiers



[Plus d'options](#)

Paramètres

## Options de sauvegarde

**Vue d'ensemble**  
 Taille de la sauvegarde : 0 octet(s)  
 Espace total sur TOSHIBA EXT (G:) (G:) : 1,81 To  
 Vos données n'ont pas été sauvegardées.

[Sauvegarder les données maintenant](#)

Sauvegarder mes fichiers  
 Toutes les heures (par défaut) ▾

Conserver mes sauvegardes  
 Pour toujours (par défaut) ▾

Sauvegarder ces dossiers

[Ajouter un dossier](#)

- Parties enregistrées  
C:\Users\Guillaume
- Liens  
C:\Users\Guillaume
- Téléchargements  
C:\Users\Guillaume
- Favoris  
C:\Users\Guillaume
- Contacts  
C:\Users\Guillaume

Exclure ces dossiers

[Ajouter un dossier](#)

Sauvegarder sur un autre lecteur  
 Vous devez arrêter d'utiliser votre lecteur de sauvegarde actuel avant d'en ajouter un. De cette façon, aucun fichier ne sera supprimé de votre lecteur de sauvegarde actuel.

[Arrêter d'utiliser le lecteur](#)

Paramètres associés  
[Voir les paramètres avancés](#)

[Restaurer les fichiers à partir d'une sauvegarde en cours](#)

Vous avez des questions ?  
[Obtenir de l'aide](#)

- Toutes les 10 minutes
- Toutes les 15 minutes
- Toutes les 20 minutes
- Toutes les 30 minutes
- Toutes les heures (par défaut)**
- Toutes les 3 heures
- Toutes les 6 heures
- Toutes les 12 heures
- Tous les jours

Indiquer la fréquence

Indiquer la pérennité des données

- Jusqu'à saturation de l'espace
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- 1 an
- 2 ans
- Pour toujours (par défaut)**

Supprimer les dossiers inutiles à sauvegarder

Liens  
C:\Users\Guillaume

[Supprimer](#)

Ajouter de nouveaux dossiers à la sauvegarde OU

Exclure des dossiers de la sauvegarde

Contrôler votre sauvegarde

#### Conservez un historique de vos fichiers.

L'historique des fichiers enregistre des copies de vos fichiers ; vous pouvez ainsi les récupérer s'ils sont perdus ou endommagés.

L'historique des fichiers est activé.

Copier les fichiers à partir de : Bibliothèques, Bureau, Contacts et Favoris

Copier les fichiers vers :

TOSHIBA EXT (G:)  
1,40 To disponible(s) sur 1,81 To



L'historique des fichiers enregistre des copies de vos fichiers pour la première fois.

[Arrêter](#)

[Désactiver](#)

4

### En cas de problème : Restaurez vos fichiers